

Proxmox: PCI(e) Passthrough / IOMMU

Проброс устройств напрямую в виртуальную машину.

1. Проверяем в BIOS, должны быть включены настройки для VT-d/AMD-d CPU, обычно это что-то вроде «Enable Virtualization Technology» 2. Если в Proxmox используется GRUB то в `/etc/default/grub` добавляем строки ниже, потом запускаем

```
update-grub2
```

- Intel: `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=«quiet intel_iommu=on iommu=pt»`
- AMD: `GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=«quiet amd_iommu=on iommu=pt»`

3. Если у нас ZFS то в `/etc/kernel/cmdline` добавляем строки ниже, потом запускаем

```
pve-efiboot-tool
```

- Intel: `root=ZFS=rpool/ROOT/pve-1 boot=zfs quiet intel_iommu=on iommu=pt`
- AMD: `root=ZFS=rpool/ROOT/pve-1 boot=zfs quiet amd_iommu=on iommu=pt`

4. Добавляем модули ядра в `/etc/modules` строки ниже, потом запускаем

```
update-initramfs -u -k all
```

```
vfio  
vfio_iommu_type1  
vfio_pci  
vfio_virqfd
```

5. Перезагружаем Proxmox 6. Добавляем устройство в свойствах VM через Hardware → Add → PCI Device, выбираем нужное устройство и перезагружаем виртуальную машину (если она включена)

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/proxmox/proxmox-iommu-pci-passthrough?rev=1728409251>

Last update: **2024/10/08 20:40**

