

Включение удаленного рабочего стола по сети

Задача: разрешить на удаленном компьютере подключение по RDP не ходя ногами (а зачастую это и не возможно). Если нужно проделать на нескольких доменных компьютерах - можно настроить через RDP при помощи групповых политик.

Настройка руками

Необходим отличный набор PsTools отсюда:

<http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896649>

Включаем

Подключаемся к удаленному компьютеру:

```
PsExec.exe \\Имя_компьютера -u you_domain\you_user -p password cmd
```

Разрешаем подключение по RDP:

```
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" /v  
fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
```

Открываем порт фаервола:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Allow RDP" dir=in protocol=tcp  
localport=3389 action=allow
```

Настройка через политику GPO

- Разрешаем подключение по RDP: Конфигурация компьютера → Политики → Административные шаблоны → Компоненты Windows → Службы удаленных рабочих столов → Узел сеансов удаленных рабочих столов → Подключения → Разрешить пользователям удаленное подключение с использованием служб удаленных рабочих столов
- Открываем порт фаервола: Конфигурация компьютера → Политики → Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности → Правила для входящих подключений

[rdp](#), [remote allow](#), [удаленное](#), [подключение](#), [GPO](#), [групповые](#), [политики](#), [pstools](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - **RTzRa's hive**

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/microsoft/ms-enable-rdp-over-network>

Last update: **2018/04/09 20:19**

