

Запуск NIC Realtek 8111/8168/8169 в VMware 5.5

Взято тут: <http://www.vladan.fr/realtek-8169-nics-not-detected-under-esxi-5-5/>

Поддержка сетевушек Realtek 8111/8168/8169 удалена начиная с 5.5:

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2056935 а мне нужно было установить VMware ESXi 5.5 на материнскую плату ASUS P7H55-M PRO и еще несколько ей подобных

Понадобится пара файлов, взять которые можно из следующих источников:

- <https://vibsdepot.v-front.de/wiki/index.php/Net55-r8168>
- Из файла обновлений update-from-esxi5.1-5.1_update02.zip (можно скачать с сайта <http://vmware.com> или с торрентов). Открываем архив, берем файлы из папок /vib20/net-r8168 и /vib20/net-r8169
- Скачать из Dropbox
 - https://www.dropbox.com/s/pfw5pjowb5nuqdb/VMware_bootbank_net-r8168_8.013.00-3vmw.510.0.0.799733.vib
 - https://www.dropbox.com/s/vr4ftwoewk9c5lt/VMware_bootbank_net-r8169_6.011.00-2vmw.510.0.0.799733.vib

Установка

Если ESXi планируется устанавливать на компьютер, лучше интегрировать драйвера в образ при помощи утилитки ESXi Customizer <http://www.v-front.de/p/esxi-customizer.html#download> ну и по окончании установки все работает.

Если же ESXi уже установлен, делаем следующее:

- Подключаемся по SSH к хосту
- Посмотрим список текущих установленных VIB:

```
esxcli software vib list
```

- Копируем два данных файла VIB в datastore или в файловую систему (SCP)
- устанавливаем VIB командой:

```
# esxcli software vib install -v VMware_bootbank_net-r8169_6.011.00-2vmw.510.0.0.799733.vib
```

- если ругается на acceptance level, меняем его командой

```
esxcli --server=server_name software acceptance set --level=acceptance_level  
The value for acceptance_level can be VMwareCertified, VMwareAccepted, PartnerSupported, or CommunitySupported
```

- перезагружаем хост, настраиваем сеть

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/vmware/vib-realtek-8111>

Last update: **2019/01/04 15:43**

