

Windows: Отключаем автоматическую перезагрузку

Источник:

<https://winitpro.ru/index.php/2010/10/08/kak-otklyuchit-avtomaticheskuyu-perezagruzku-posle-ustanovki-obnovlenij-v-windows/>

Для того, чтобы запретить автоматическую перезагрузку Windows после установки обновлений:

- Нажмите на кнопку «Пуск» и введите gpedit.msc, (как включить gpedit.msc в Windows 7 Home) нажмите Enter
- В редакторе локальной групповой политики перейдите в раздел Computer Configuration → Administrative Templates → Windows Components → Windows Update
- Дважды щелкните на «No auto-restart with logged on users for scheduled automatic updates installations»
- Выберите значение Enabled и нажмите кнопку ОК
- Закройте редактор локальной групповой политики.

Пользователи Windows 7, Vista и XP Home Edition, у которых не установлен редактор групповой политики, могут внести аналогичные настройки непосредственно через реестр.

- Запустите редактор реестра (Regedit)
- Перейдите в следующий раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU Примечание: Если такого пути не существует, создайте его
- Измените значение ключа типа DWORD с именем NoAutoRebootWithLoggedOnUsers на 1, это запретит авто-перезагрузку. По умолчанию, значение этого ключа 0, что разрешает системе перезагружаться автоматически. Примечание: Если этот параметр не существует, создайте его – тип DWORD (32 бита)
- Закройте редактор реестра.

Теперь компьютер не будет перезагружаться сам, т.е. после установки обновлений Windows, пользователь должен вручную перезагрузить свою рабочую станцию.

[windows](#), [disable](#), [autoreboot](#), [отключить](#), [автоматическую](#), [перезагрузку](#), [после](#), [установки](#), [обновлений](#)

From:

<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:

<https://wiki.rtzra.ru/software/windows/windows-no-automatic-reboot?rev=1769577855>

Last update: **2026/01/28 08:24**

