

VMware Converter: этапы конвертирования

Требования

- Компьютер с установленным VMware Converter. Версия на усмотрение, но чем выше тем лучше
- Компьютер-донор, который будем конвертировать. Это может быть реальный сервер, виртуальная машина VMware или Hyper-V или готовый образ (список поддерживаемых образом можно будет посмотреть перед началом процесса). Поддерживаемые ОС: Windows & Linux
- Сервер VMware (ESXi или Infrastructure)
- Желательно чтобы все вышеперечисленное было подключено друг к другу на максимальной скорости
- Логины и пароли

Этапы

- Подготавливаем оборудование
- [Ускоряем VMWare vCenter Converter](#)
- Подготавливаем компьютер-донор:
 - Удаляем лишние файлы и всякий мусор вроде временных папок. Чем меньший объем данных будет передаваться - тем лучше
 - Останавливаем на компьютере-доноре все приложения и сервисы, должна остаться рабочей только сама операционная система. Это позволит добиться целостности переносимых данных и ускорить процесс переноса
- Запускаем конвертер, проходим по шагам:
 - Source System: Выбираем источник, который будем конвертировать
 - Destination System: Выбираем куда будем конвертировать. Это может быть отдельный хост ESXi или VMware Infrastructure
 - Destination Virtual Machine: Задаем имя новой машины
 - Destination Location: Выбираем сервер, датастор и версию создаваемой машины
 - Options: Задаем требуемые параметры вновь создаваемой машины, такие как память, диск, сетевая карта, ip-адрес и т.д.
 - Проверяем все ли верно и запускаем процесс конвертации
- Ждем пока процесс конвертации не завершится
- Отключаем компьютер-донор, включаем созданную виртуальную машину
- Устанавливаем на виртуальную машину VMware Tools, перезагружаем
- Проверяем настройки сети и всего остального

From:
<https://wiki.rtzra.ru/> - RTzRa's hive

Permanent link:
<https://wiki.rtzra.ru/software/vmware/vcenter-converter-steps>

Last update: **2017/05/09 18:34**



